

## TNCIA 台南縣工業會會員網頁上傳注意事項

### 01. 會員帳號設定規則：

- a. 不可包含之符號為 "'(~!@#\$%^&\*()\_+=);:<>,^|?。[]{}"
- b. 不可全部皆為數字，例如：12345678
- c. 不符合以上規則者，基於安全性原則將以下列方式進行修正：  
例如：01-888 的帳號，會修正為 "tn01888"，密碼不變。

### 02. 會員空間經過開通後，

會員網址為：<http://www.tncia.org.tw/~會員帳號/>

### 03. 請會員使用 FTP 軟體(檔案傳輸軟體)，連線至工業會網站：

- a. 使用一般 FTP 上傳軟體時的設定：

-----  
主機名稱：<ftp.tncia.org.tw>  
登入帳號：會員帳號  
登入密碼：會員密碼

- b. 使用 Dreamweaver 軟體進行上傳時的設定：

-----  
Access：**FTP**  
FTP Host：<ftp.tncia.org.tw>  
Host Directory：**public\_html**  
login：會員帳號  
password：會員密碼

### 04. 連線成功後，會員目錄下會自動產生 "**public\_html** 以及 **owmail**" 資料夾。 用途說明：

- a. **public\_html**：

網頁存放資料夾，請會員將貴公司網頁資料上傳至此資料夾下。

- b. **owmail**：

會員 e-mail 存放資料夾。(有開通者才會產生)


### 05. 常見之上傳軟體附註：

- a. 專門工具類：例如 "WS\_FTP、CuteFTP"
- c. 網頁編輯類：例如 "FrontPage、Dreamweaver" (內建檔案上傳工具)

## FTP 上傳網頁檔案流程圖(圖文說明)：

步驟一、開啟 FTP

步驟二、按照下圖指示填入您的帳號和密碼，但是要注意英文字母的大小寫喔！



步驟三、傳送網頁檔案，注意事項如下：

1 左手邊的 Local System 表示您的電腦主機位置，所以您要先找到您的網頁存放位置。

2 右手邊代表台南縣工業會的主機，系統會自動預設一個 public\_html 的資料夾，供會員存放網頁資料。

\*\*注意請將網頁資料放在這個資料夾裡面，不是外面喔！

3 左右資料夾都正確後，請按下--->傳送箭頭，不要選錯囉！是把資料從左邊傳到右邊，不是傳回您的電腦喔！

